

Pleasantner → LINE WORKS 通知設定手順

Pleasantner の通知機能から LINE WORKS ヘッメッセージを送る設定方法。レコード通知 (HTTP クライアント)・プロセス通知(LINE WORKS 種別)の 2 パターン対応。

宛先の書き方(共通)

- メールアドレス形式 → 個人宛
- それ以外(トークルームのチャンネル ID) → グループ(トークルーム)宛
- 複数宛先はカンマ,またはセミコロン;区切りで指定可能(個人・グループ混在可)
- **グループ宛の場合、事前に通知 Bot をそのトークルームへメンバー招待しておくこと**
(未招待だと届かない)

レコード通知(HTTP クライアント)の設定

1. 対象テーブルの通知設定を開く
2. 通知種別: HTTP クライアント
3. アドレス: `https://n8n32.next-hd.net/webhook/lineworks-notify`
4. メソッド種別: Post
5. メディア種別: text/plain
6. HTTP ヘッダ:

`{"X-API-Key": "<配布された認証キー>", "X-Lineworks-To": "<宛先>"}`
7. 書式(本文): 送りたい内容を自由に記述。[タイトル] [内容]等のプレースホルダーが使える
8. 「無効」チェックが外れていることを確認

設定例

アドレス: <https://n8n32.next-hd.net/webhook/lineworks-notify>

メディア種別: text/plain

HTTP ヘッダ:

```
{ "X-API-Key": "6x9IHfzWv03hB6SWrKtMfQTmY8tPGK0mwi1r87bHIas", "X-Lineworks-To": "kenichiro.nogi@next-hd.co.jp,b19488d0-baa4-62bb-19c5-3f54b86643ed" }
```

書式:

[タイトル]

[内容]

[状況]

プロセス通知(LINE WORKS 種別)の設定

1. 対象プロセスの通知設定を開く
2. 通知種別: LINE WORKS
3. 件名: 任意
4. アドレス:
<https://n8n32.next-hd.net/webhook/lineworks-process-notify?key=6x9IHfzWv03hB6SWrKtMfQTmY8tPGK0mwi1r87bHIas>
5. 内容: 以下の形式で記述
宛先(TO:)と本文の間に半角ハイフン 5 つが必須

TO:<宛先 1>,<宛先 2>

<実際に送信したい本文>

宛先は改行・カンマ・セミコロンどれでも区切れる(混在可)。----- (ハイフン 3 つ以上のみの行)より上が宛先指定、下が実際に送る本文。

設定例

アドレス:

<https://n8n32.next-hd.net/webhook/lineworks-process-notify?key=6x9IHfzWv03hB6SWrKtMfQTmY8tPGK0mwi1r87bHIas>

内容:

TO:kenichiro.nogi@next-hd.co.jp

b19488d0-baa4-62bb-19c5-3f54b86643ed

プロセスが承認されました。

よくあるトラブル

症状	原因	対処
通知が届かない	通知の「無効」チェックが入っている	チェックを外して保存
通知が届かない	レコードを実際に保存(作成・更新)していない	レコード操作を実行してから確認
プロセス通知が届かない	内容欄に-----区切りが無い	-----の行を追加
グループに届かない	通知 Bot がそのトークルームに未招待	トークルームに Bot をメンバー招待
文字化けする	送信元の文字コードが UTF-8 以外	UTF-8 で送信する